

カスタムメニュー Designer デバイスが読んだコードを分解して 各クラスターに入力する設定 操作説明書

Rev.1.0.0 2015.05.20

Copyright © 2015 CIMTOPS CORPORATION - All Rights Reserved.

日付	バージョン	記載ページ	改訂内容
2015-05-20	V5.0		初版を発行しました。

カスタムメニュー設定 全体の流れ

Manager、Designer、iPad・iPhone アプリでのそれぞれの役割と設定・操作は大きく以下の 様な流れで行います。ここでは「②Designerでのデバイスの読取コードの分解、クラスターへの 入力を設定」について説明します。



デバイスが読んだコードの分解を設定します

Designerでは、デバイスを使用して読み取ったデバイスコードを各クラスターに分解して自動入力する設定を行います。
この時、カスタムマスターを使用した入力の設定も可能です。



デバイスが読んだコードを分解して 各クラスターに入力する設定

Copyright © 2015 CIMTOPS CORPORATION - All Rights Reserved.

デバイスコード分解の設定モード

デバイスコード分解の設定はDesigner上で行います。編集画面内のクラスターモードの中から 「デバイスコード分解」ボタンをクリックすると、デバイスコード分解設定モードとなります。 デバイスコード入力先に設定可能なクラスター種別は**「キーボードテキスト」「数値」「マスター選択」** の3種類で、本モード中はこれらのクラスターは、緑色で表示されます。 他のクラスターは黄色表示のままとなり、触ることはできません。



デバイスコードデーターの分解方法

読み取ったデバイスコードデーターの分解方法を次の3つの区切り文字タイプから選択します。 また、デバイスコードデータに対して「shift_jis」「utf-8」のいずれかのエンコード設定が可能です。

①カンマ区切り

QRコードデータを予め","(カンマ)で区切っておく事でデータを分解します。

0125,近藤益男,営業部



2タブ区切り

QRコードデータを予めタブで区切っておく事でデータを分解します。



③バイト数指定区切り

区切りの無いQRコードデータに対して開始位置とバイト数を指定しておき、該当箇所のデータを抜き出します。



デバイスコード分解設定画面

「デバイスコード分解」ボタンをクリックすると、初回設定時に限り、同時にデバイスコード分解設定画面が起動します。設定画面上で「デバイスコード分解 区切り文字タイプ」と「エンコード」の指定を行います。

設定画面で[OK]クリック後に、デバイスコード入力先のクラスターの指定を行っていきます。 設定を終えた後も、デバイスコード分解情報グリッド上で右クリックメニューから「区切り文字タイプ/エ ンコード 編集画面起動」を実行すると、設定の変更が可能です。



カンマ区切り、タブ区切りの場合の設定

デバイスコード分解設定モードの時には、グリッドが「デバイスコード分解情報」表示となり No.1~100のレコード番号が表示されます。

このレコード番号は「カンマ区切り」「タブ区切り」時においての、デバイスコードデーター内の順番を 表します。この各レコード番号に対しての入力先のクラスターをそれぞれ設定していきます。



分解したデバイスコードを入力するクラスターの設定

①「デバイスコード分解情報」グリッドのNo.1~100のレコードの内、入力先のクラスターを設定する レコード行を先に選択します。

Sec. Con	Mas i-Re	porter	不具合韓	報告・品質)	対策シート	ľ	デバ	イスコード	分解情報		=	
			即著名	ft	成者	- 88	No	シートNo	クラスターIndex	クラスター名称	編集	①この例では、No 2
作成日	作成日		部署名(DC)	作成者	(DC)	- 10	1	_			_	
製造工場	製造工場	(DC)	図面NO.	図面NO.	(DC)	- 11	2					
製品群	製品群	(DC)	適応機種	図面NO.	(DC)	- 10	-					レコードを選択。
部品名	部品名	(DC)	容先	客先	(DC)	- 10	3					
	_	不具有	合内容			- 88	4					
発生日時	発生日	発生時刻	発見場所	発見場所	(DC)	- 88	5					
LOT#	LOT#(DC)	加工時間	加工時間	不具合品数量	不具合品C)	- 88	6					
<100元>						- 88	-					
						- 88	7					
						- 88	8					
						- 88	9					
							10					

②選択したレコードに対して、デバイスコード入力先として設定するクラスターを編集画面上でクリック します。入力する先のクラスターがその行に設定されます。



バイト数指定区切りの場合の設定

「デバイスコード分解区切り文字タイプ」を「バイト数指定区切り」に設定した場合には、 デバイスコード分解情報のグリッドに、「開始位置」と「バイト数」を指定する項目が追加されます。



分解したデバイスコードを入力するクラスターの設定

①「デバイスコード分解情報」グリッドのNo.1~100のレコードの内、入力先のクラスターを設定する レコード行を先に選択します。「バイト数指定区切り」の場合は、行NO.はどこでも構いません。

Con	nMas i-Rep	orter	不具合輔	8告·品質対	策シート	ľ	デバ	イスコード	分解情報				=	
			即署名	作成	<u>t</u>	Ш	No	シートNo	クラスターIndex	クラスター名称	開始位罟	バイト数	編集	
作成日	作成日		部署名(DC)	作成者	(DC)		1	_			_	_		
製造工場	製造工場	(図面NO.	図面NO.	(DC)		2	-	-			-		
製品群	製品群	(DC)	適応機種	図面NO.	(DC)		-							
部品名	部品名	(DC)	容先	客先	(DC)		3							①この例では、No.2の
		不具	合内容			ш	4							行を選択。
発生日時	発生日 纾	轮生時刻	発見場所	発見場所	(DC)	ш	5	İ						
LOT#	LOT#(DC)	加工時間	加工時間	不具合品数量	F具合晶C)	ш	6							
~400x>						ш	-							
						ш	7							
						Ш	8							
						Ш	9	1			İ	İ	1	
						Ш	10							
							-	1	1	1	1	1	1 1	

②選択したレコードに対して、デバイスコード入力先として設定するクラスターを編集画面上でクリックします。入力する先のクラスターがその行に設定されます。



分解したデバイスコードを入力するクラスターの設定

③ このクラスターに入力するデバイスコードから取り出すデーターの「開始位置」と「バイト数」を 指定します。

Solution State S							デバイスコード分解情報							
			部署名	作り	成者	ш	No	シートNo	クラスターIndex	クラスター名称	開始位置	バイト数	編集	
作成日	作成日		部署名(DC)	作成者	(DC)	ш	1			-				
製造工場	製造工場	(選択中)	図面NO.	図面NO.	(DC)	H.	2	1	3	製造工場	4	8	치미	
製品群	製品群	(DC)	適応機種	図面NO.	(DC)	ш	-	-	-		-	-		
部品名	部品名	(DC)	容先	客先	(DC)	Ш.	3				1	فيفينها		
	不具合内容						4							
発生日時	発生日 9	拦時刻	発見場所	発見場所	(DC)	ш	5							
LOT#	LOT#(DC)	加工時間	加工時間	不具合品数量	不具合品C)	Ш.	6		「明仏伝罢」と「バィ					
<状況>						ш	Ŭ.,		「用炉」と回して「ハー	「「奴」のの				
						Ш.	7							
						ш	8							
						ш	9							
						I	10							

「開始位置」は0始まりで、0以上の数値を指定します。 「バイト数」は1以上の数値を指定します。 また、「開始位置」と「バイト数」はいずれも必須入力項目となります。

デバイスコード分解設定モードでのクラスターの色分け

デバイスコード分解設定モードの時には、各クラスターは次のように色分けされます。

緑色:分解したデバイスコードの入力先に設定可能で、まだ入力先に設定されていないクラスター

薄い青色:分解したデバイスコードの入力先に設定済みのクラスター

濃い青色:分解したデバイスコードの入力先に設定済みのクラスターで、グリッド上で 現在選択中のクラスター

黄色:分解したデバイスコードの入力先の対象外のクラスター。モード中は触ることが出来ません。



タブレット上での編集不可/可能の設定

入力先のクラスターを指定した後、グリッド内の「編集」列のセルをダブルクリックすることで、 「不可」または「可能」を選択することができます。デバイスコード分解で該当のクラスターに 自動入力された値に関して、タブレット上での編集を不可とするか可能とするかを設定できます。

🔽 ConMas i-Reporte	r 不具合朝	3告·品質:	対策シート	デバイスコード分解情報									
	印着名	(14,14,2)	成者	ш	No	シートNo	クラスターIndex	クラスター名称	開始位罟	バイト数	編集		
作成日 作成日	部署名(DC)	作成者	(DC)	ш	1						1		
製造工場 製造工場 (選	尺中) 図面NO.	図面NO.	(DC)	ш	2	1	3	製造工場	4	8	কিন্নু –		
製品群 製品群 (日	DC) 適応機種	図面NO.	(DC)	ш	-	-							
部品名 部品名 (1	DC) 容先	客先	(DC)	ш	3						不可		
	不具合内容			ш	4				ĺ		可能		
発生日時 発生日 発生時刻	発見場所	発見場所	(DC)	ш	5						N		
LOT# LOT#(DC) 加工時	和工時間	不具合品数量	不具合品C)	ш	6								
8400->				ш	0								
				ш	7								
				ш	8				ĺ				
				Ш	9								
				Ш	10								

			部署名	作成者
タブレットの入力において	作成日		製造	近藤
編集不可に設定された入力先クラスターは	製造工場	第二工場	図面NO.	2098
タノレット上でクレーアリトされ編集する事はできません。	製品群	xxxパネル	適応機種	H0021
	部品名	パネル	客先	KMxxxx

登録したデバイスコード入力先の解除

ー度登録した入力先クラスターを解除する場合、「デバイスコード分解情報」グリッド上で、解除したい 入力先のレコードを選択して右クリックし、右クリックメニューから「デバイスコード分解設定を解除する」 を実行します。また、右クリックメニューから「全て解除」を実行すると、No.1~No.100のレコード全て の入力先設定を一括解除します。



デバイスコードデータの一部だけ使用する場合

▼分解したデバイスコードデータの一部だけを使用

分解したデバイスコードデータは、その全てをいずれかのクラスターに割り当てるという必要はありません。 レコードは穴抜け状態で登録することが可能です。必要なデータのみを入力先となるクラスターへ紐付けていきます。



○デバイスコードデータの構成例 (区切り文字タイプ=カンマ区切り)



上記の例の場合、No.1に当たる「作成者」、No.3に当たる「図面NO.」、No.4に当たる「製品群」、 No.8に当たる「発見場所」、No.9に当たる「LOT#」の情報を使用せずに無視する設定となっています。

Copyright © 2015 CIMTOPS CORPORATION - All Rights Reserved.

デバイスが読んだコードから カスタムマスターを使用して 各クラスターに入力する設定

デバイスコード入力先に『マスター選択』を設定

カスタムマスターの親子関係が設定されたマスター選択クラスターを、デバイスコードの入力先として 設定します。分解されたデバイスコードの値でカスタムメニューの「レコードキー」の検索を行い、 紐づいたカスタムマスターのレコードを使用して自動で帳票に入力します。 (このとき、該当するレコードキーが存在しなかった場合、データの入力は行われません。)

■Designer上の設定

■タブレット上の操作

