ConMas Designer ピン打ち機能の設定

2024/11/20

© CIMTOPS Corporation.

日付	バージョン	記載ページ	改訂内容
2017/5/8	V6.0		初版を発行しました。
2019/8/28	V6.2.18080	26	ピン打ちが設定されている定義の制限「連携用テーブル作成機能」に制限のある バージョンを追加しました。(v.6.2.18080で対応したため)
2020-03-09	V7.0.20021	28	1つのピンに対して撮影可能な画像数が2枚になりました。
2022-02-09	-	26	26頁が複数あったため削除
2024-11-20	-	4, 27	Windows版対応に伴う修正

目次

<u>ピン打ち機能の概要</u>

- ピン打ちとは
- ピン打ち帳票のイメージ
- ・ ピン打ち機能の設定
- ピン打ちクラスター
- ピンNo.配置クラスター
- ピンNo.クラスター

<u>EXCEL Add-inとDesignerでのピン打ち機能の設定方法</u>

- ・ ピン打ち機能の設定の流れ
- EXCEL上でのAdd-inを用いたクラスター種別設定
- ・ ピン打ち関連のクラスター種別の設定例
- DesignerへのEXCELファイル取込み
- ピン打ち表設定とは
- ・ ピン情報入力画面に表示される項目の順番
- ピン打ち表設定の手順
- ・ ピン打ち表の設定制限
- 1つのピンに対して撮影可能な画像数を2枚にする

ピン打ち機能の概要

・建設・建築、製造などの多くのi-Reporterユーザーから 要望をいただいてきましたピン打ち機能を実装しました。

・想定される用途

ピン打ち機能はiPhoneでは使用できません。

・建設・建築

マンション、分譲・注文住宅などの完成検査などで、完成図面に対して 指摘された不具合の記録を残す業務を想定。不具合箇所は写真を撮影。 • 製造

目視検査などで、図面に手書きでピン打ちして、不具合の箇所と個数 などを不具合箇所を記録する業務などを想定。不具合箇所は写真を撮影。

・ピン打ち機能だけの専用機能、固定帳票ではありません。

- 通常のi-Reporterの帳票の任意のページに自由にピン打ち機能を配置することができます。
- ・帳票のデザインは、自由自在。ピン打ち機能だけが使えるのでなく、 i-Reporterの全てのクラスターの機能を一緒に使うことが可能です。

ピン打ちとは

- ・紙で行っている作業手順
 - ・図面上でその場所を●などでマークし、その場所から線を引き図面の外に番号を書く。
 - ・別表にその番号を書き、その場所の不具合内容の詳細を記載する。
 - 必要であればその不具合箇所の写真を撮影する。

などを想定。



ピン打ち帳票のイメージ



ピン打ち機能の設定

ピン打ち機能を使用するには、Designerで主に以下の2つの設定を行います。

- ① ピン打ち機能専用のクラスター種別 3 つの設定
- ② ピン打ちエリアのクラスターとピン打ち表との結びつけを設定します。

(これを、ピン打ち表設定と呼びます。)

ピン打ち機能専用のクラスターの種別は下記の3つです。

- ・ピン打ちクラスター
- ・ピンNo.配置クラスター





すべて同一シートに設定します

ピン打ちクラスター

ピン打ちクラスターは、アプリ上でピンを打つエリアとなるクラスターです。 帳票全体で1つのみ配置することができます。

外部連携APIにより、図面など画像を流し込んで、自動帳票作成することも可能です。





ピン打ちクラスターと連動し、ピン打ちクラスターで、打ったピンの番号を表示するためのクラスターです。 このため、ピンNo.配置クラスターは、ピン打ちクラスターの周りを囲むように配置する必要があります。 ピンNo.配置クラスターは、全て異なるクラスター名称を設定する必要があります。



ピンNo.配置クラスター

ピンNo.クラスター

ピン打ち表でのピンNo.表示用のクラスターです。

ピンNo.配置クラスターと連動し、表の上から順番に対応するピンNo.を自動で表示します。 ピンNo.クラスターは全て同じクラスター名称に設定する必要があります。



EXCEL Add-inとDesignerでの ピン打ち機能の設定方法

ピン打ち機能の設定の流れ

ピン打ち機能の設定の流れは下記の様になります。



EXCEL上でのAdd-inを用いたクラスター種別設定

まずは、EXCEL上で帳票レイアウトを調整頂き、ConMas i-Reporter専用のEXCEL Add-inを用いて各セル にクラスター種別設定を行う必要があります。下図の手順にてクラスター種別設定を行います。



ピン打ち関連のクラスター種別の設定例

ピン打ち関連のクラスター種別を設定する際の基本的な構成は下図の例のようになります。



DesignerへのEXCELファイル取込み

クラスター種別設定を行ったEXCELファイルをDesignerへ取込みます。取込みが完了すると、Designer上に帳 票定義データが展開されますので、続いてDesigner上でピン打ち表設定を行います。



ピン打ち表設定とは

ピン打ち表の行に対して、ピン打ちクラスターおよびピンNo.配置クラスターと連動するように紐づけを行います。 この紐づけ設定をピン打ち表設定と呼びます。ピン打ち表設定を行うことで、タブレット上のピン情報入力画面で 記入した内容がピン打ち表内の各クラスターに自動で記入されます。



ピン情報入力画面に表示される項目の順番

この際、ピン情報入力画面に表示される項目の順番は、ピン打ち表の各列左からの順番に対応しています。



ピン打ち表設定の手順①

①クラスター名称を各列すべて同じにする

ピンNo.クラスターと、ピン打ち表の各列ごとのクラスターの名称を、すべて同じにします。

クラスター名称を列単位で同じに設定する方法として「クラスター名称変換」機能などを活用下さい。 また、EXCELファイルの段階でクラスター種別設定したセルをコピーする方法もあります。



クラスター名称は各列それぞれ全て同じにします。

18

シムトップス レジデンス目黒駅前

101号室

種別

里一選択

単一選択

年月日

単一弾択

308

309

検査名

iPhone表示順 iPhone表示 入力パラメータ

AL 部屋名 部位 何か

検査立会者

施主检查 検査者

立会者

⊢ド 是正葉者

指摘事项

Required=0;Default=0;IsNumeric=0;ColorManageCluster=0;ToggleInput=2;FontPr

Required=0;Default=0;IsNumeric=0;ColorManageCluster=0;ToggleInput=2;FontPr

Required=0;Default=0;IsNumeric=0;ColorManageCluster=0;ToggleInput=2;FontPr

Required=0;AutoInput=0;FirstOnly=2;ConfirmDialog=0;Day=0;Editable=0;DateFo

equired=0:Default=0:IsNumeric=0:ColorManageCluster=1:ToggleInput=2:FontPi

uired=0;Default=0;IsNumeric=0;ColorManageCluster=0;ToggleInput=2;FontPr

(補足)クラスター名称変換機能の操作

Designerの編集画面上で、複数のクラスターを選択してクラスター名称を一括変換できます。 下図の手順にて、ピン打ち表内の各列のクラスターを同じクラスター名称に設定して下さい。



ピン打ち表設定の手順②

②ピン打ち表の一行目だけクラスターの各種設定を行う

ピン打ち表の一行目だけ各種クラスター設定を行います。

一行目のクラスター間のネットワークのバリューリンク設定、および、カスタムマスターの親子設定なども すべて行っておきます。

残りの行は、専用の行コピー機能により、簡単にコピー可能です。(「ピン打ち表設定を実行」)



Γ	椒	渣名	3 施主検査						検査日					
Γ	検査立会者					検査者 英王者 立会者 立合者								
t	No.	部屋名	部位	何が		前事項	凡/例	業者コード	是正業者	確認日	確認的			
		部屋名	部位	何が	指摘事項		凡例	業者コ	£⊒ > ă	確	碹			
ľ		移産石	abtu	回か	指摘事项		A.M		龙止莱겸	PĒ	٩ <u>۴</u>			
L	<u></u>	部屋名	部位	何が	指摘事項		1.9		是正業者	碹	確			
L	<u></u>	部屋名	部位	何が	指摘事項				て業者	確	確			
L	ĉ	部屋名	部位	何が	指摘事項	ネットワークのバリュ・	ーリンク	設定、	業者	確	確			
	ĉ	部屋名	部位	何が	指摘事項 カスタムマスターの親子設定も 業者 確…									
L	<u></u>	部屋名	部位	何が	指摘事項	業者	確	確						

ピン打ち表設定の手順③

③「ピン打ち表の行設定を確定(一行選択)」を実行

一行目のクラスターを全て選択状態にし、右クリックメニューから「ピン打ち表の行設定を確定(一行選択)」を 実行します。

物件名	シムトップス レジデンス目黒駅前	ł	^{美査名} 施금				主検	査		検査日		
検査箇所	^{使主菌所} 101号室			検査立会者			-	検査者 立会者	者 者			
		Nr	部屋名	部位	回だ		指擠		RA	≭ #⊐_K	是正義者。	
クラス	クラス・・・・ クラス・・・ クラス・・・ クラス・・・ クラス・・・・ クラス・・・	選-	· 進産	部健	何鑑	指摘爭項	(進沢日	小樹	,茉猛)	<u>定」</u> 利潤十	/道 /道
	クラスター30 「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄	Ľ	部屋	部位	何が	指	縦	方向にコピー				
b = -		Ľ	部屋	部位	何が	指	横	方向にコピー				
<u> </u>		ヒ ピ	部座 部屋	部位 部位	何が) [1]	グリ	/ープID自動設	定			-
		Ľ	部屋	部位	何が	指	グリ	/-プID指定				
クラス	277	Ľ	部屋	部位	何が	指	éE 1	க⊐மீடி∧கூ	÷			— - <mark>-</mark>
		と… レ	部座 郵屋	部位 郵位	何か 何が) [1]	(数)	美口ビー 時の設	ル上 * Di= の :	= -		
クラス	277	Ľ	部屋	部位	何が	指	iPr	ioneリストボチ	いー	友示		
		Ľ	部屋	部位	何が	指	理:	秀用ナーノルの	田川	- n+		
7 57		۲ الا	部臣	部位	何が 何が	話	<u>ज</u> -	・ハーからのEXC	EL田フ	刀時 .。		
7.77		Ľ	部屋	部位	何が		偏	考/システムキー	\@_	2-		H
		Ľ	部屋	部位	何が	指	時	刻計算クラスタ	- 選択	5		
クラス	257	Ľ ر	部屋	部位	何が		カフ	タムマスター検	索			- • <mark>-</mark>
		Ľ	部屋	部位	何が		P.	けた妻の行辞	· 定 友 森	±定(2		
クラス	Ø 257	Ľ	部屋	部位	何が			山ち東語定を	±	± XL(1		🚺
		Ľ رو	部屋	部位	何が) [11] [12]	-	11 04X 5X AE 2	×11			
クラス	253	Ľ	部屋	部位	何が	指	ED	/打ち表設定	削除			
		Ľ	部屋	部位	何が	指	ᅶ	<u> </u>				
		Ľ رو	部屋	部位	何が		^°-	ースト				-
※凡例	確 : 確認事項 共 : 共通事項 検 : 検討事項	۲ ۲	部屋	部位	何が		クラ	ラスターのみペー	スト			
申建	: 建築への申し送り事項 申録・申電 : 設備・電気への申し送り事項	Ľ	部屋	部位	何が	11						

ピン打ち表設定の手順④

④ ピン打ち表設定を実行

一行目も含めて、 ピン打ち表設定を実行」をクリックします。 おクリックメニューから「ピン打ち表設定を実行」をクリックします。 ピン打ち表設定が正しく設定されると、ピン打ち表内のクラスターがオレンジ色に変わります。 この際、一行目に設定した各クラスターの詳細設定、ネットワークのバリューリンク設定、カスタムマスターの親子 設定が、各行に自動でコピーされます。



以上が、Designer上で行うピン打ち機能の設定となります。

ピン打ち表の設定制限①

①行のクラスター個数、表の最大行数、使用可能なクラスター種別

行のクラスター個数:一行につき10個までクラスター配置が可能です(ピンNo.クラスターは含みません)。 表の最大行数:MAX60行まで設定が可能です。

使用可能なクラスター種別:下記の13種類となります。





10個まで(ピンNo.クラスターは含まず)

ピン打ち表の設定制限2

②ピンNo.配置クラスターの総数 = ピンNo.クラスターの総数

ピンNo.配置クラスターとピンNo.クラスターは同数である必要があります。 配置個数が異なっていた場合、EXCEL取込み時、また、サーバー保存時にエラーとなります。



ピン打ち表の設定制限③

③バリューリンク設定とカスタムマスター設定は同じ行内で設定

ネットワークのバリューリンク設定、カスタムマスターの親子設定は、同じ行内のクラスター間において 設定可能です。

(異なる行間での設定、および、表外のクラスターへの設定はできません。)

(同じ行同士のバリューリンク設定)



(同じ行同士のカスタムマスター親子設定)

No	部屋名	部位	何が	指將事項	尺例	第省コード	是正義者	權優日	aller d
2.	部屋	部面	(嘞位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
2	ŧЫ	戬面	(朝山)	指摘事項	AЙ	業者	定止莱者	₩	曜
Ľ	题	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
Ľ	鼓团	部(窗	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
2	豐囿	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
Ž	範圍	瓿(簡	(嘞位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	疆	確
<u> </u>	鼓团	部(商	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
<u> 2</u>	部屋	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
Ž	載圖	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
2	靴窟	部(簡	(軸位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
Ž	載題	瓿(簡	(蜐位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	:: 锂	確
<u></u>	豐田	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
<u>2</u>	載屋	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
ž	載屋	部面	(巣位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	碹	確
Ž	豊田	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	曜
<u></u>	121	部(窗	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
<u></u>	豐田	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
<u>2</u>	載屋	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
<u></u>	豊川	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	碹
č	載麿	部(簡	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
č	範圍	部(簡	(軸位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
ł	載圓	部(窗	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
ł	都屋	部面	(嘞位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
<u></u>	載圖	部(窗	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
ż.,,	載圖	部面	(蘭位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
ž	載扈	部箇	(備位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
ł	截垕	部商	(備位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	確
ł., .	新尾	部商	(歯位)	指摘事項	凡例	業者	是正業者	確	葃

ピン打ち表の設定制限④

④ピン打ちがある場合に制限される機能

ピン打ち設定のある帳票定義では下記の設定ができません。

- ・iPhone版関連の設定
- ・帳票コピー機能
- ・クラスターの入力履歴機能
- ・「作成した帳票を排他ロック」を「しない」設定
- ・連携用テーブル作成機能(※1)
- ・一度編集保存されたクラスターを再編集不可にする機能
- ・仕訳定義に関する設定

※1 下記バージョン以下で設定できません。 ConMas Designer v.6.2.18070 ConMas Server v.6.2.18070

また、ピン打ち関連の設定が行われたクラスターに対しては下記の設定ができません (同じ帳票定義内のピン打ち設定に関係のないクラスターに対してはすべて設定可能です。)

・カーボンコピー設定

- ・バリューリンク以外のネットワーク設定
- ・マスター選択のデフォルト検索値設定
- ・マスター選択の直接入力機能
- ・帳票名称自動作成の対象として設定
- ・帳票備考への入力値コピー設定
- ・フォーカス入力待ち状態設定
- ・デバイスコード分解設定
- ・記入不要マーク設定

1つのピンに対して撮影可能な画像数が2枚にする

点検箇所写真の Before/After を表現することができます。



※下記バージョン以上のアプリにてご利用できます。

iOSアプリ v.7.0.20022 Windowsアプリ v.6.0.24110 ConMas Manager v.7.0.20021 ConMas Designer v.7.0.20021

[制限事項]

v.7.0.20020以前のiOSアプリで、写真2枚版の定義/帳票を開くことはできません。

対応版Designerで新規作成するピン打ち帳票は、必ず1つのピンで写真2枚可能な定義となります。

過去作成した、1ピンでの写真が1枚のみ撮影可能なピン打ち帳票定義 は、対応版Designerにて再度サーバー保存(リビジョンアップ)を行って いただくと、1つのピンで写真2枚可能な定義となります。