

ConMas i-Reporter

iPadでのカスタムマスターを使用した入力 操作説明書

Rev.1.0.0 2014.04.18

Copyright $\ensuremath{^\odot}$ 2014 CIMTOPS CORPORATION $\ensuremath{\,-}$ All Rights Reserved.

日付	バージョン	記載ページ	改訂内容
2014-04-18	V4.0		初版を発行しました。



- ・カスタムマスター設定 全体の流れ
- マスター選択クラスター
- レコード一覧画面
- ・レコード一覧画面 レコードの決定
- ・レコード一覧画面 キーボード入力
- ・ レコード一覧画面 画像プレビュー
- ・レコード一覧画面 レコードの検索
- カスタムマスター一覧画面
- カスタムマスターのステータス
- カスタムマスターの更新

カスタムマスター設定 全体の流れ

Manager、Designer、iPad アプリでのそれぞれの役割と設定・操作は大きく以下の様な流れで行います。ここでは「③iPadでのカスタムマスターを使用した入力操作」について説明します。





Designerで予め設定しておいた「マスター選択」という種別のクラスターをタップすると、指定された マスターのレコード一覧が表示されます。ここから入力値として使用するレコード行を選択します。 親子関係が設定された親となるマスター選択クラスター、及び子の各クラスターに値が自動入力されます。

Designer上で行うカスタムマスター親子関係設定





レコードー覧画面

マスター選択クラスターをタップすると、マスターテーブルのレコード一覧画面に切り替わります。



レコード一覧画面 使用するレコードの決定

レコード一覧画面から、入力値として使用するレコードを指定します。レコードを選択した状態でもう 一度選択中の行をタップするか、画面上部にある[OK]ボタンをタップする事で、使用するレコードを 決定します。

												選択した	モレコードの値が入ります	
				レコ	-ド一覧画	直	[作業			ID00005	<u> </u>)	
F	Pad 2				14:26			製造	工場	上场	000005	図面NO.	ZMN010005	
	OK キーボー	ード 検索	<<	>>				製品	甜		S-0005	適応機種	TK-001-0154	
	第 作業マ	スター レ	ノコード	件数: 122			更新日間	部品	名	<u>小</u>	型パネル002	客升	株式会社005	
				P	ρ					P				
	使用するレコ 状態で[(]ードを選択した OK]をタップ	[、] を選択した]をタップ		図面No.	製品群	適応機	重	部品名	彩品名 7		親子関係が設定されている場合		
4				000001	ZMN010001	S-0001	TK-001-0	150	大型パネル(01		が入力されます。		
ſ	key00002	ID00002	工場(00002	ZMN010002	S-0002	TK-001-0	151	大型パネル(02				
-	key00003	ID00003	工場(00003	ZMN010003	S-0003	TK-001-0	152	大型パネル(03	1			
	key00004	ID00004	工場(00004	ZMN010004	S-0004	TK-001-0	153	小型パネル(01				
-	key00005	ID00005	工場(00-	ZMN010005	S-0005	TK-001-0	154	小型バネルの	02	ð			
Ī	key00006	ID00006		住田士フ			TK-001-0	155	小型パネル(03				
Ī	key00007	ID00007	ŧ	使用96	アコートを選択	し、 <u> た</u> タップ.	TK-001-0	156	中型パネル(01				
Ī	key00008	ID00008	_				TK-001-0	157	中型パネル(02				
Ī	key00009	ID00009	工場(000009	ZMN010009	S-0009	TK-001-0	158	中型パネル(03				
	key00010	ID00010	工場(010000	ZMN010010	S-0010	TK-001-0	159	角材001					
	key00011	ID00011	工場(000011	ZMN010011	S-0011	TK-001-0	160	角材002					
	key00012	ID00012	工場(000012	ZMN010012	S-0012	TK-001-0	161	角材003					
	key00013	ID00013	工場(00013	ZMN010013	S-0013	TK-001-0	162	ボード00					

レコード一覧画面 キーボード入力

Designerでマスター選択クラスターのキーボード入力を可能に設定した場合、レコード一覧画面 上部に[キーボード]ボタンが表示されます。これをタップすると、レコード内に存在しない値をキーボー ドで入力する事ができます。カスタムマスターの親子関係が設定されていた場合、キーボード入力を 行うと、子クラスターのロックが外れますので、子クラスターも手動で入力します。



Copyright © 2014 CIMTOPS CORPORATION - All Rights Reserved.

レコードー覧画面 画像プレビュー

カスタムマスターのレコードの中には画像フィールドが含まれる場合があります。画像フィールドは、 レコード一覧の右側に表示され、画像が存在するフィールドには「画像」という文字が表示されます。 この「画像」という文字部分をタップする事で、画像プレビューを表示することができます。



Copyright © 2014 CIMTOPS CORPORATION - All Rights Reserved.

レコードー覧画面 スクロール操作

Pad ᅙ			14:26			1 ∦ 100% ■ +
OK =-7	ベード 検索	<< >>				キャンセル
第一工場作業	マスター し	レコード件数: 122			更新日時: 2014	年04月11日 11:12
2			ρ	ρ	ρ	
+-	バリュー	製造工場	図面No.	製品群	適応機種	部品名
key00001	ID00001	工場000001	ZMN010001	S-0001	TK-001-0150	大型パネル001
key00002	ID00002	工場000002	ZMN010002	S-0002	TK-001-0151	大型パネル002
key00003	ID00003	工場00003	ZMN010003	S-0003	TK-001-0152	
key00004	ID00004	工場000004	ZMN010004	S-0004	-001-0153	青点線より上は固定した 上下スクロール表示す
key00005	ID00005	工場000005	ZMN010005	S-0005	0154	小主八个10002
key00006	ILUUUUE	場000000	ZMN010006	S-0006		
key00007	UP 7	00007	ZMN010007	S-0007	тк-ч	Ť
		工場		S-0008	ТК-00	
ち スクロール	E右 /表示する。	It		S-0009	TK-001-015	
Keyuuutu	1000010	工場		S-0010	TK-001-0159	
key00011	ID00011	工場000		S-0011	TK-001-0160	角材0
key00012	ID00012	工場000012		5-0012	TK-001-0161	角材003
kov00013	ID00013	工場000013	ZMIN		TK-001-0162	ボード001

レコードー覧画面 レコードの検索

レコード一覧画面にて、各フィールド毎に検索ワードを記述し、レコード検索をする事ができます。 検索ワードは部分一致での検索となり、大文字・小文字を区別します。また、複数のフィールドで 検索ワードを指定した場合はAND条件での検索となります。虫眼鏡マークが赤色のものが有効で 虫眼鏡マークをタップする度に検索ワードの有効/無効を切り替える事ができます。 画面上部の「検索」をタップするか、キーボード内の「検索」ボタンをタップする事で検索を実行します。





トップ画面の左下のアイコンからカスタムマスターの一覧画面を表示します。



Copyright © 2014 CIMTOPS CORPORATION - All Rights Reserved.

カスタムマスター一覧画面からのレコード一覧表示

カスタムマスター一覧画面から、内容を確認したいマスターテーブルをタップすると、 レコード一覧画面を表示します。



カスタムマスターのステータス

各カスタムマスター情報は以下のステータスで管理されます。

・ダウンロード済み

該当のマスターデータを既にタブレットローカルにダウンロードしている状態です。

・ダウンロード済み 有効期限: yyyy年MM月dd日

タブレットローカルに該当のマスターデータを既にダウンロードしている状態です。 有効期限までローカルにデータを保持できますが、期限が過ぎると使用できなくなります。

・未ダウンロード

該当のマスターデータをまだタブレットローカルにダウンロードしていない状態です。 タップするとダウンロードが開始されます。

・サーバー接続が必要

タブレットローカルへの保存を許可しないマスターデータです。 データを参照する度にサーバーへの接続を行うため、ネットワークへ繋がる環境下で使用する 必要があります。



各カスタムマスター情報は、ログイン時に自動更新されます。また、カスタムマスター一覧画面から最 新のカスタムマスター情報を手動にて取得する事もできます。 ただし、手動ダウンロード設定のマスター、タブレットへの保存を許可しないマスターテーブルは、 ログイン時の自動更新ではダウンロードされません。

iPad ᅙ

* 戻る i-Reporter user01 パスワード カスタムマスター更新中 18 table(s)(0) (3 / 3) cancel Cancelをクリックすると 途中までダウンロードしていても、 そのマスターテーブルのデータを全て 破棄して処理を中断します。

ログイン時の自動更新処理

カスタムマスター C 全削除 Back すべて テーブル002画像あり ローカルマスター(200,000) 2014/03/13 17:48 2014/04/09 13:40 ラベルなし カスタムマスターの Ъ 最新状況を取得 ローカルマスター(30.000) 8 ローカル保存可能マスター 2014/04/09 13:40 2014/04/09 13:42 定義 社内情報 ローカル期限マスター 作業者マスター 2014/04/09 13:41 2014/04/02 20:51 作業マスター 未ダウンロード 未ダウンロード グループマスター 共通マスター 共通ローカル 2014/04/09 13:41 2014/03/27 14:46 社員マスター サーバー接続が必要 大規模 共通ローカル期限 第一工場 作業マスター 2 10000 2014/03/27 14:46 2014/04/11 11:12 未ダウンロード 商品マスター 郵便番号マスター14万件 テストマスター E 画像マスター 2014/04/01 18:07 2014/03/19 11:01 ダウンロード済み 有効期限: 2014<u>年10月01日</u> サーバー接続が必要 住所 共通ィールドテーブル(サーバー接続 用) 顧客マスター B 2 顧客情報 2014/04/09 13:43 2014/04/09 13:43 ダウンロード済み ーバー接続が必要 全フィールド

1. レコード追加確認用

2014/03/24 15:17

カスタムマスター一覧画面からの更新

テスト用マスター

2. レコード更新確認用

2014/03/24 15:17

岩 100% 💷 🗲